

# ArcGIS 9.1 Concurrent Use -version asennus

*ESRI Finland Oy 2006*

## **Yleistä**

Tämä ohje koskee ArcGIS Deskto 9.1 (ArcView, ArcEditor tai ArcInfo) Concurrent Use -versioiden asentamista.

**Ongelmatilanteissa** voit ottaa yhteyttä ESRI Finlandin tukipalveluun: puhelin 0207 435 445 ja sähköposti [tuki@esri-finland.com](mailto:tuki@esri-finland.com).

**Järjestelmävaatimukset** löytyvät osoitteesta: <http://support.esri.com> → Knowledge Base → System Requirements → valitse tuotteeksi ArcView, ArcEditor tai ArcInfo ja versioksi 9.1.

**Päivitykset** ohjelmistoon ilmestyvät ESRI:n tukisivuille. Suosittelemme niiden asentamista. Nämä ovat noudettavissa osoitteesta: <http://support.esri.com> → Downloads → Patches and Service Packs → valitse tuotteeksi ArcView tai ArcEditor → version 9.1 tiedostot.

## **Asennusvaiheet**

Concurrent-version (kelluva lisensointi) asennuksessa on kaksi osaa:

- Lisenssimanagerin asennus palvelinkoneelle.
- Työasemaohjelmiston asennus käyttäjien koneille.

## Lisenssimanagerin asennus

### Tarvitaan:

- ArcGIS-asennusmedian (vihko, jonka sisällä muutamia romppuja)
- Lukkopalan (vain Windows-palvelimelle, UNIX käyttäjä: katso englanninkieliset asennusohjeet).
- Lisenssitiedoston (toimitettu sähköpostin liitteenä organisaationne yhdyshenkilölle).

Asennus tapahtuu laitteelle, joka on valittu lisenssimanagerikoneeksi. Tämä voi olla joku organisaation yleisistä palvelimista tai mikä tahansa muu verkossa oleva tietokone (jopa jonkun käyttäjän työasema). Olennaista on, että palvelin on aina käynnissä ja "näkyvä" verkossa kaikille työasemaohjelmiston käyttäjille.

### Asennus:

1. Kiinnitä lukkopala palvelinkoneen LPT- tai USB-porttiin.
2. Laita 'ArcGIS Desktop' -romppu koneeseen (asennusohjelma käynnistyy automaattisesti tai joudut käynnistämään sen käsin)
3. Asennusohjelma listaa kolme asennusoptiota, valitse niistä 'Install License Manager Only'.
4. Kahlaa läpi asennusohjelman lomakkeiden ja hyväksy oletusasetukset. Kun ohjelma kysyy lisenssitiedostoa, osoita ohjelmalle lisenssitiedosto.
5. Asennuksen päätteeksi asennusohjelma ehdottaa palvelinkoneen uudelleen-käynnistystä. Tee tämä jos mahdollista, tai vaihtoehtoisesti käynnistä ArcGIS License Manager -niminen palvelu Windowsin Services-listalta (näpäytä hiiren kakkosnäppäimellä työpöydällä olevaa My Computer-kuvaketta, valitse ponnahdusvalikosta Manage, Siirry Computer Management-ikkunassa 'Services and Applications' > Services-kohtaan).

## Työasemaohjelmiston asennus

### Tarvitaan:

- ArcGIS -asennusmedia
- Palvelinkoneen nimi tai ip-osoite

Asennus tehdään kaikille ohjelman mahdollisille käyttäjille.

Jos ohjelmisto asennetaan tietokoneeseen, jossa on käytetty aiempaa ohjelmistoversiota tai evaluointiversiota tulee aiempi versio ensin poistaa. ArcView 3.x -ohjelmistoa ei tarvitse poistaa.

### Asennus:

1. Laita 'ArcGIS Desktop' -romppu koneeseen (asennusohjelma käynnistyy automaattisesti tai joudut käynnistämään sen käsin).
2. Asennusohjelma listaa kolme asennusoptiota, valitse niistä 'Install for Individual Use'.
3. Kun asennusohjelma kysyy lisenssipalvelimen nimeä, kirjoita lisenssipalvelinkoneen nimi tai ip-osoite (tai osoita palvelin verkkohakemistosta).
4. Suorita asennus asennusohjelman ohjeiden mukaan. Huomaa, että oletusasennus (Typical-vaihtoehto) ei sisällä laajennusosia vaan ne valitaan kaikki Complete-vaihtoehdossa tai määritettävä yksitellen Custom-vaihtoehdossa.

Kun ohjelma otetaan käyttöön, käyttäjä voi valita vapaana olevista lisensseistä sopivan. Käyttäjä voi valita haluamansa tasoisen lisenssin (ArcView/ArcEditor/ArcInfo) käyttäen ArcGIS-ohjelmaryhmästä (Windows > All Programs > ArcGIS) löytyvää Desktop Administrator-ohjelmaa. Tuo ohjelma myös kertoo käyttäjille kuinka paljon lisenssejä (niin pääohjelmia kuin laajennusosia) on hankittu ja montako niistä on vapaana.